

名称:本软件名为艾易欧手机拍照检测控制软件,以下简称 ieoDC.

功能: ieoDC 作为局域网内接受手机上传照片、视频数据的后台软件,以及经手机同意后,可控制手机 app[艾易欧]进行拍摄照片、视频和自动上传到后台。

目的: 方便个人对产品、实验拍照和录制视频, 以及实验数据的收集和管理。

限制:未经法律许可,禁止用于任何违反相关法律法规的活动或业务场景。

建议:将ieoDC软件包解压放置在D盘根目录ieoDC路径下。

一、使用方法:(电脑操作)

1、通过 http://www.ieeoo.com/download 下载 ieoDC.rar 包, 解压 ieoDC.rar 包(无需

安装)



2、进入 ieoDC 解压的文件夹, 第一次使用需要运行一次【第一次运行请先运行我】。(需要

同意软件设置系统的环境变量,如果电脑安装了 360 等杀毒防火墙软件)。会在同一目录下 生成一个'双击运行 ieoDC'操作按钮和'照片视频'文件夹。(第一次使用或者当移动 ieoDC 的目录路径后,都需要【第一次运行请先运行我】)

3、双击【双击运行 ieoDC】即可启动 ieoDC 软件。会打开一个名为 tomcat 的黑色终端 的应用后台 (这个终端界面不能关掉),和一个'ieoDC 智能检测平台'的网页。



二、手机操作

4、从苹果的应用商店 app store 搜索【艾易欧】,下载安装。



5、打开【艾易欧】软件,点击底部中间的'扫一扫'按钮进行扫码,扫'ieoDC 智能检测 平台'的设置上传地址的二维码,这样即可指定将本 app 拍摄的照片和视频上传到本地电 脑的 tomcat 服务器上。(第一次使用需要允许艾易欧 app 访问相机)。 注意:手机和电脑需要连接到同一个路由器,即同一个局域网。

6、点击底部的'其它'按钮,进入'其它'界面,双击顶部 ieo 的 logo,进入检测中心。 可看到本手机的 ip 和图片服务器的 ip (如果前一步没进行扫码设置服务器地址,也可以点 击【更改】进行手动调整上传地址)。保持本界面打开。



三、手机电脑同时操作配置

7、在'ieoDC 智能检测平台'的网页底部,把手机的 ip 填入地址框,选择前后摄像头拍 照或者前后摄像头录像,点击【执行】。即可控制手机进行拍照或录像。(第一次使用,需要 允许 app 访问麦克风和查找并连接到本地网络上的设备。如果第一次较长时间未向 app 授 权访问麦克风等,可能会造成 app 无权限进行视频录制,一直处理摄像头打开状态,则需 要重新打开本 app)



8、照片或视频录制完成后,会自动上传到您所设置的本地电脑的'照片视频'文件夹下。

将会按日期生成文件夹。

名称 ^	修改日期	类型	大小
jre1.8.0_261	2024-03-16 17:46	文件夹	ili P
mysql_64	2024-03-16 17:15	文件夹	
tomcat8	2024-03-22 17:29	文件夹	
💿 第一次运行请先执行我.bat	2024-03-16 18:28	Windows 批处理	1 KB
🔊 双击启动系统	2024-03-22 17:37	快捷方式	2 KB
照片视频	2024-03-22 17:54	快捷方式	1 KB

四、资源管理后台

С	ଜ	▲ 不安全 192.168.0.107:8080/AutoDetect/restlogoutlogin.action	
		■ IEO智能检测平台	登陆注册
	P	ieoBo	艾易欧双足机器。 6 自由度 动态行走 直流无刷电机 FOC 三

'ieoDC 智能检测平台'网页右上角的【登陆】,默认帐号 ieo,密码 ieo,进入管理后台。

打开照片管理界面

leo智能检测后台	登出
控制面板 照片管理 视频管理 重要视频 手机信息 检测项目	
照片(日期分类) 照片详细列表 手动上传	
照片类型 2024-04-02 ~	

打开视频管理界面

~	C @ 🔺	A* 🟠 💟	Θ	G	Ф 🗘	: @	89								
6	BO智能检测后台						\$21	ł							
控制	短期局後 照片管理 医卵管管 重要视频 手机高盘 检测项目														
8878 9 2244 V V 8888															
ID	数据编号	税频	问题分类	调整参数	结果记录	果记录			etern	间放	H				
0	始接	/102/20240403/audios/102_20240403_150855_47482.m4v 🗱						0 曲线 图	2024-04-	-03 停 j 改	RS				
4	(1250)	/102/20240403/audios/102_20240403_105356_13397.m4v (注意						0 曲线 图	2024-04-	-03 🥬	Rđ				
2	错接	/102/20240403/audios/102_20240403_105319_47208.m4v 🛗						0曲线	2024-04-	-03 (#) 20	附				
3	641 0	/102/20240403/audios/102_20240403_105300_79417.m4v ()						0 曲线	2024-04-	-03 🎋	Rit				
4	能速	/102/20240403/audios/102_20240403_103741_88516.mp4						0 曲线 图	2024-04-	-03 🥬	Rt				

可以通过右侧的【修改】按钮,进入数据修改界面。

÷	С	6 🔺 不安	全 192.168	.0.107:8080/AutoDetect/GoTo_AudioPage.action	A 🟠 💟 🛛 🗘 🛱	<u>ب</u>	~~ ···
(ie	IEC	智能检测后台					登出
控制	面板	照片管理 视频管	详细			关闭	
			数据编号				
ID		数据编号	资源名称	102_20240403_150855_47482.m4v			
			url链接	/102/20240403/audios/102_20240403_150855_	_47482.m4v		
0	链接		本地路径	D:/tomcat8/webapps/102/20240403/audios/102	_20240403_150855_47482.m4v		
1 能接			权重	0			
			问题类型	使用impedance control来控制		~	
			问题分类	测试分类1			
2	链接		调整参数	参数002			
			结果记录	测试数据,添加一个备注			
3	3 能接 修改时间			2024-04-03 15:08:56			
			操作附件				
4	链接		修改数据	编号 修改其它数据	BUR9	該数据	Ĵ

6	eoutexessión හිසි												
控制	经利用板 照片管理 医卵管理 重要视频 手机体盘 检测项目												
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□												
ID	数据编号	18.55	问题分类	调整会改	结果记录	miss	entenia	修改	H				
0	编接	/102/20240403/audios/102_20240403_150855_47482.m4v 幽液	测试分类1	参数002	测试数据,添加一个备注	0曲約	2024-04-03 15:08:56	修改	RS				
1	6538	/102/20240403/audios/102_20240403_105356_13397.m4v (###				0 曲線 图	2024-04-03 10:53:57	修改	RI				
2	81 2	/102/20240403/audios/102_20240403_105319_47208.m4v 出班				0 #855 858	2024-04-03 10:53:19	修改	Rt				
3	糖接	/102/20240403/audios/102_20240403_105300_79417.m4v ###				0曲線 图	2024-04-03 10:53:01	修改	Rt				

包含:

ieoDC 软件包含(但不仅限于)以下文件:

jre1.8.0_261

mysql_64

tomcat8

ieoDC 使用说明

第一次运行请先运行我

所有:

本软件一切解释权归深圳市艾易欧科技有限公司所有。